



Legge inn nye koder i Emlid Flow 360 (web):


Trykk på Profil øverst til høyre etter du har logget inn på din konto. Velg så my code libraries:




Da får du opp alle code libraries du har tilgjengelig. Her kan du både slette og legge til nye kodelister. Trykk på +New for ny liste:




Gi navn til kodelista du vil legge inn:




Her kan du legge inn manuelt eller importere en ferdig liste (CSV-fil). Vi legger inn ferdig mal for VA og trykker import og velger filen jeg vil importere:



Og kodene skal dukke opp slik:



For å bruke kodene i et prosjekt, så går du inn på prosjektet og trykker på knappen med 3 prikker (høyre side). Trykk på Edit info.



Da får du opp prosjekt info, her kan du endre koordinatsystem, navn og kodelister. Trykk på code library og velg hvilken liste du vil bruke:

A screenshot of the 'Edit project' form. It contains fields for 'Name' (gatelys sildrevegen), 'Author' (tomas), and 'Description' (punktmåling gatelyskabel). The 'Code library' field is highlighted with a red circle and contains the value 'None'. Below it, the 'Coordinate system' field shows 'ETRS89 / UTM zone 32N + NN2000 height'. At the bottom are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Husk å trykk Save når du er ferdig.